



www.hebergement-systonic.fr

www.keepalert.com

www.systonic.fr

Configuration de compte de messagerie sur des Smartphones équipés d'Android – Version 4.0

Objectifs :

Cette procédure doit permettre aux utilisateurs, dont les comptes de messagerie sont hébergés par SYSTONIC, de pouvoir paramétrer leur SmartPhone ayant un système Andoid version 4.0

1. Configuration Android


2. Liste non exhaustive des serveurs SMTP selon les Fournisseurs d'Accès Internet

3. Contacts

<u>Version :</u> 1.0	<u>Date :</u> 15/01/2013	<u>Rédaction :</u> - S. PANTERNE	<u>Validation Technique :</u> - M. BOUTAYEB	<u>Publication :</u> -
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------




1. Configuration SmartPhone sous android v4.0



Dans le Homeboard* du SmartPhone appuyer sur
l'icône **Applications**


(*Le HomeBoard est le "bureau" des Smartphones
fonctionnant avec Android. C'est l'endroit où sont les icônes,
c'est le lanceur d'application)



Dans le Menu des applications du SmartPhone
appuyer sur l'icône **E-mail**

l'hébergement internet


SYSTONIC



« Menu – Configurer un compte »

Saisir le nom d'utilisateur avec l'adresse mail complète et le mot de passe associé communiqué par le service technique Systonic.

Appuyer sur l'option **Suivant**



Choisir le type de compte

PS : Sur des appareils mobiles nous choisirons de préférence un connexion de type IMAP

l'hébergement internet

SYSTONIC

Configuration du compte

Nom d'utilisateur
mail@domaine.com

Mot de passe
.....

Serveur POP3
pop3.domaine.com

Port
110

Type de sécurité

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a z e r t y u i o p
q s d f g h j k l m
↑ w x c v b n ' ↵
?123 @ Français Suiv.

Dans le champ de saisie *Serveur POP3* entrer le nom de serveur : **zmail.systemonic.net / zimbra.systemonic.net** ou autres serveurs de réception POP ou Imap

Laisser les autres options par défaut et appuyer sur **Suivant**

Une page de Vérification des paramètres de courrier entrant s'affiche et renvoie à la page suivante.

Enregistrement capture écran...

Configuration du compte

Serveur SMTP
smtp.votreoperateur

Port
25

Type de sécurité
Aucun

Connexion obligatoire.

Nom d'utilisateur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
a z e r t y u i o p
q s d f g h j k l m
↑ w x c v b n ' ↵
?123 / Français OK

Dans la page des paramètres de courrier sortant, entrer comme nom de serveur celui de l'opérateur téléphonique auquel est abonné l'utilisateur

(Réf. Liste des serveurs SMTP ci-après)

Changer le numéro de port en renseignant la valeur **25 par défaut**

Décocher l'option **Connexion obligatoire**.

Appuyer sur le bouton **Suivant**

Une page de Vérification des paramètres de courrier entrant s'affiche et renvoie à la page suivante.

l'hébergement internet

SYSTONIC



Si la configuration est correcte, l'utilisateur est directement renvoyé à la boîte de réception en appuyant sur le bouton **Suivant**

2. Liste non exhaustive des serveurs SMTP selon les Fournisseurs d'Accès Internet

ORANGE	Serveur SMTP : smtp.orange.fr Serveur SMTP sécurisé : smtp-msa.orange.fr (Port 587 et activer l'authentification smtp)
SFR	Serveur SMTP : smtp.sfr.fr
Bouygues Télécom	smtp. bouygtel.fr

3. Contacts

SYSTONIC BORDEAUX : 05 57 26 44 44
FORMULAIRE D'ASSISTANCE : <http://tickets.systonic.fr>

Ce document est la propriété de Systonic.
Contenu surveillé par Keep Alert.